

# MicroSIP

Ten dokument opisuje proces konfiguracji programu MicroSIP na komputerach z systemem Windows dla klientów usługi Biznes.

## Pobranie programu


Program można pobrać ze strony <https://www.microsip.org/downloads>

## Instalacja

Po pobraniu programu należy włączyć instalator i zainstalować go w wybranej przez siebie lokalizacji na dysku.

## Konfiguracja

Aby skonfigurować program należy kliknąć strzałkę do rozwijania w prawy górnym rogu:



Po kliknięciu wybieramy **DODAJ KONTO** i skonfigurować w następujący sposób

Konto

Nazwa konta

Serwer SIP  ?

SIP Proxy  ?

SIP Login: \*  ?

Domena \*  ?

Login  ?

Hasło  ?

[Wyświetl hasło](#)

Przyjazna nazwa k...  ?

Numer poczty głos...  ?

Prefiks  ?

Dial Plan  ?

Hide Caller ID

Szyfrowanie  ?

Transport  ?

Publiczny adres  ?

Odświeżenie rejestracji  Keep-Alive

Publikuj status ?

Pozwól na nadpisywanie IP ?

ICE ?

Wyłącz licznik trwania sesji. ?

**Nazwa konta:** przydzielony numer telefonu

**Serwer SIP:** voip.easycall.pl:45060

**SIP Login:** przydzielony numer telefonu

**Domena:** voip.easycall.pl:45060

**Login:** przydzielony numer telefonu

**Hasło:** hasło

**Odświeżenie rejestracji:** 180

Konto będzie podstawowo skonfigurowane po wprowadzeniu tych danych jeżeli reszta pól pozostanie niezmieniona.

Aby wyłączyć połączenia oczekujące należy kliknąć strzałkę na głównym oknie programu (można też wywołać okno ustawień skrótem klawiszowym Ctrl+P), następnie wybrać ustawienia i odznaczyć opcję połączenia oczekujące jak na poniższym zrzucie ekranu (domyślnie ta opcja jest włączona).

